

どこでもキャビネットWindowsクライアント版アプリ サイレントインストール手順

Windowsクライアント版アプリのサイレントインストール手順です。
画像はVer3.1fを例にして説明しています。ご使用のバージョンに読み替えてご利用ください。

【注意事項】


下記手順はWindowsの管理者権限を持つユーザーで実行してください。
管理者権限がない場合、手順の途中でIDとパスワード入力画面が表示されます。

1. サイレントインストール・アップデート用のファイルのリンクをクリックし、任意の場所に保存します。

サイレントインストール・アップデート用ファイル

Windowsクライアント版アプリVer3.1fサイレントインストール・アップデートファイル

▶ [WindowsClient-v3.1f.zip \(7.01MB\)](#)



2. 保存したファイルを右クリック-[すべて展開]を選択し、任意の場所に展開してください。
3. コマンドプロンプトを開き、展開したファイル配下の場所へ移動します。
(コマンド例 : `cd C:¥WindowsClient-v3.1f`)
※移動先は2.で展開した任意の場所になります。

```
C:¥windows¥system32>cd C:¥WindowsClient-v3.1f
C:¥WindowsClient-v3.1f>
```

どこでもキャビネットWindowsクライアント版アプリ サイレントインストール手順

4. コマンドプロンプトから「setup.exe /s /i C:\インストール先フォルダ(※)」 (/ は半角スペース) を実行してください。

※特に希望がなければインストール先フォルダは下記を指定してください。


C:\Program Files (x86)\OTSUKA CORPORATION\DocodemoCabinetClient

```
C:\WindowsClient-v3.1f> setup.exe /s /i C:\Program Files (x86)\OTSUKA CORPORATION\DocodemoCabinetClient
C:\WindowsClient-v3.1f>
```

コマンド実行後、アプリのインストールは完了です。

※インストール後に「インストールが完了しました」等のメッセージは表示されません。

5. インストール完了後、Windowsのスタートメニューから[どこでもキャビネット Windowsクライアント版アプリ]をクリックします。表示されたメニューより[どこでもキャビネット アプリ開始]をクリックして、アプリを起動させてください。




6. アプリ起動後、アカウント設定画面が表示されます。

その後の設定についてはWindowsクライアント版アプリマニュアル

(https://dococab.tayoreru.com/support/manual/data/win/sg_win.pdf)

のアカウント設定の項目を確認し、設定を進めてください。

A screenshot of the 'アカウント設定' (Account Settings) dialog box. The dialog has a title bar with 'アカウント設定' and a close button. It contains three input fields: 'ログインID', 'パスワード', and 'どこでもキャビネットフォルダー'. The 'どこでもキャビネットフォルダー' field has a 'フォルダーの変更' (Change Folder) button to its right. Below the fields, there is a note: '【アカウント設定時にエラーが発生した場合】 下記をご参照ください。 「対処方法について」'. At the bottom, there are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.